Coleta de amostras para testes de cólera Scholera Control



SEGURANCA E BOAS PRÁTICAS









Aderir aos procedimentos adequados de eliminação de resíduos.

Aplique as melhores práticas para privacidade e cuidados ao paciente.

PRESTE ATENÇÃO

- A lixívia e outros desinfetantes podem matar a bactéria e levar a resultados de testes incorretos. Certifique-se de que os frigideiros e baldes são lavados, desinfetados, enxaguados cuidadosamente com água limpa e secos antes de usar.
- Verifique a identidade do paciente e rotule todos os recipientes de amostra com ID do paciente e data de coleta.

COLEÇÃO DE FEZES

Materiais Necessários

Recipiente limpo: um copo de papel biodegradável largo ou um balde/bandeja ou um novo saco plástico (como saco zip-lock).

Tramitação processual

Os doentes capazes devem ser instruídos a:

- Urinar antes de utilizar o recipiente ou saco
- Passe fezes no recipiente ou saco

Para pacientes acamados:

- Coloque o flanco ou balde sob o orifício do leito de cólera ou sob o paciente
- Colete fezes recém-passadas

TRANSFERÊNCIA DA AMOSTRA DE FEZES PRIMÁRIAS PARA O RECIPIENTE SECUNDÁRIO

Para transferir as fezes para um copo de fezes Materiais Necessários

Copo de fezes com colher, espátula ou toalhete

Tramitação processual

- Pode ser realizado pela equipe ou por um paciente, se adequadamente instruído
- Transfira as fezes do recipiente inicial para um copo de fezes usando a colher fornecida, espátula estéril ou cotonete
- Esvaziar as fezes que sobraram para o vaso sanitário, latrina ou poço
- Deixe o recipiente sujo num local designado ou deite fora o saco num contentor de risco biológico
- Retire as luvas e lave as mãos
- Devolva o copo de fezes cheio ao profissional de saúde

Para transferir as fezes para um cotonete fecal (por exemplo. Cary Blair swab)

Materiais Necessários

Swab, tubo do meio de transporte


Tramitação processual

- Use um cotonete estéril com ponta de algodão ou poliéster
- Mergulhe o cotonete e agite-o nas fezes
- Use o cotonete para coletar amostras de qualquer muco ou fragmentos de tecido, se presentes
- Para o transporte: coloque o cotonete, a ponta primeiro, todo o caminho no tubo do meio de transporte
- Para RDT: não coloque zaragatoa no meio de transporte, continue imediatamente com RDT



COLEÇÃO SWAB RETAL

Se um doente não for capaz de produzir fezes, pode ser colhido um esfregaço retal. Isso raramente é necessário, pois os pacientes com cólera tendem a produzir grandes volumes de fezes líquidas. Os esfregaços retais não são usados para realizar RDT, a menos que sejam tomadas medidas adicionais (enriquecimento).



Materiais Necessários

1 ou 2 zaragatoas, tubo do meio de transporte

Tramitação processual

- Umedeça os esfregaços em meio de transporte estéril ou soro fisiológico estéril
- Insira os esfregaços através do esfíncter retal 3-4 cm
- Rodar durante 5 a 10 segundos e retirar com cuidado
- Examinar para se certificar de que existe material fecal visível nas
- Coloque as zaragatoas, ponta primeiro, no mesmo tubo do meio de transporte

Pode ser necessário o processamento adicional de espécimes, conforme descrito na embalagem de amostras de Job Aid e o transporte doméstico para confirmação laboratorial de Vibrio cholerae 01/0139. Qualquer espécime transportado para o laboratório deve ser acompanhado por um Formulário de Encaminhamento Laboratorial para Caso Suspeito de Cólera.